

Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" (ПК "ФРМ 3.3")

Информация для службы IT пользователя ПК "ФРМ 3.3"

Поставка ПК "ФРМ 3.3" осуществляется через Интернет с официального сайта ООО «ИНЭК-ИТ» в виде архивного файла.

Содержание

1. Установка Программного комплекса	1
2. Регистрация Программного комплекса	1
3. Снятие регистрации с Программного комплекса	2
4. Рекомендации по настройкам	2

1. Установка Программного комплекса

Установка ПК "ФРМ 3.3" из архивного файла, полученного через Интернет

- 1.1. При установке ПК "ФРМ 3.3" из архивного файла требуется его разархивировать в отдельную директорию. В созданной директории найдите и запустите на выполнение программу "setup.exe". При появлении окна программы "Установка программного комплекса ПК "ФРМ" версия 3.3" достаточно нажать на кнопку "Далее" и в дальнейшем следовать инструкциям программы установки.
- 1.2. После успешного завершения процесса установки ПК "ФРМ 3.3" на Рабочем столе должен появиться ярлык "ПК ФРМ".

2. Регистрация Программного комплекса

Защита Программного комплекса осуществляется с помощью процедуры обязательной регистрации копии Программного комплекса на каждой пользовательской рабочей станции. Регистрация Программного комплекса осуществляется в Блоке "Менеджер регистраций".

Для регистрации ПК "ФРМ 3.3" необходимо выполнить следующие действия:

- 2.1 Запросите файл лицензий - для вашей организации по электронной почте bank@inec.ru (в теме письма указать «Запрос файла лицензии для ПК «ФРМ 3.3» и вашу организацию).
- 2.2 Из группы блоков "ПК ФРМ" выберите Блок "Менеджер регистраций", запустите.
- 2.3 В появившемся диалоговом окне "Идентификация пользователя" в поле "Введите имя" выберите или наберите слово ADMINISTRATOR, а в поле "Пароль" введите цифру 1. Нажмите на кнопку "ОК".
- 2.4 В главном меню раздел "Регистрация" выберите пункт "Регистрация". В появившемся диалоговом окне "Окно регистрации программы" в поле "Ключ:" программа

сгенерирует ключ регистрации, который необходимо выслать по электронной почте на bank@inec.ru (в теме письма необходимо указать «Регистрация ПК «ФРМ 3.3» и вашу организацию).

2.5 В ответ вам будет направлен пароль регистрации ПК "ФРМ 3.3".

2.6 Введите полученный пароль в поле **"Пароль:"** диалогового окна **"Окно регистрации программы"** (см. п. 2.4).

2.7 После нажатия на кнопку **"ОК"** ПК "ФРМ 3.3" будет считаться зарегистрированным, и вы можете начинать работу с Программным комплексом.

2.8 Закройте диалоговое окно **"Окно регистрации программы"**.

2.9 Закройте Блок **"Менеджер регистраций"**.

3. Снятие регистрации с Программного комплекса

Для того чтобы снять регистрацию Программного комплекса на рабочей станции запустите Блок **«Менеджер регистраций»**, в меню **"Снятие регистрации"** выберите пункт **"Снятие регистрации"**.

Для получения нового пароля регистрации код снятия регистрации необходимо отправить по электронной почте на bank@inec.ru с указанием, что была снята регистрация ПК «ФРМ 3.3» с рабочей станции с соответствующими ключами регистрации.

4. Рекомендации по настройкам

4.1 Минимальные требования к конфигурации рабочей станции для ПК "ФРМ 3.3":

- 4.1.1. Персональный компьютер с процессором не ниже Intel Pentium IV (желательно - i3 и выше) или аналогичным.
- 4.1.2. Минимум 2 Гб (желательно - 4 Гб и более) оперативной памяти.
- 4.1.3. Минимум 1 Гб (желательно - 2 Гб и более) свободного пространства на жестком диске (для первичной установки).
- 4.1.4. Минимальный размер файла подкачки – 4 Гб.
- 4.1.5. Разрешение экрана: 1024x768.

Также рекомендуется использование носителя данных со скоростью чтения/записи не менее 500 Мб/с (например, SSD-накопителя объемом не менее 256 Гб).

4.2 Требования к настройке ПО:

- 4.2.1. Обязательно требуется установить все исправления и «сервис-паки» операционной системы.
- 4.2.2. Региональная настройка системы «Русская».
- 4.2.3. Разделитель целой и дробной частей числа и денежной единицы – точка («.»).

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!